

PolyAnalyst: быстрый старт

5 этапов для создания вашей собственной лаборатории анализа текстовых данных

Аппаратные требования для установки ПО

Клиентское приложение

Для установки клиентских приложений PolyAnalyst требуется 64-битная версия Windows 2008R2+SP1(6.1.7601)/ 7+SP2/8/2012(6.2.9200)/10

Для веб-отчетов PolyAnalyst требуются следующие веббраузеры, начиная с указанных версий: **Microsoft Edge** Google Chrome 59 **Mozilla Firefox 48** Safary 10

Cookies и JavaScript должны быть включены в вашем браузере.

Для работы с веб-отчетами вы можете использовать и другие браузеры, однако функциональность веб-отчетов может быть неполной.

Для работы клиентских приложения PolyAnalyst необходимо 3072 МБ оперативной памяти (2048 для 32-битной операционной системы) и 1GB свободного места на жёстком диске.

Серверное приложение

ВНИМАНИЕ! Для сервера PolyAnalyst 6.5 требуется 64-битная версия Microsoft Windows 2008R2+SP1(6.1.7601)/ 7+SP2/8/2012(6.2.9200)/10

Для веб-отчетов PolyAnalyst требуются следующие веббраузеры, начиная с указанных версий: Microsoft Edge Google Chrome 59 Mozilla Firefox 48 Safary 10

Cookies и JavaScript должны быть включены в вашем браузере.

Для работы с веб-отчетами вы можете использовать и другие браузеры, однако функциональность веб-отчетов может быть неполной.

Для работы 64-битного сервера PolyAnalyst 6.5 необходимо 4096 MB оперативной памяти и 4GB свободного места на жёстком диске.

После установки программы необходимо перезагрузить компьютер



ские приложения можно уста





Загрузить содержимое архива по ссылке









Запустить файл с расширением .msi



По умолчанию программа установится в папку

c:\megaputer intelligence\ polyanalyst server 64 bit

PolyAnalyst-install.zip

		Имя	Дата изменения	Размер файла
$\mathbf{\nabla}$	0	pa6-complete-64-2234-main-1.cab	2019-09-20	1,21 ГБ
\square	Ō	pa6-complete-64-2234-main-2.cab	2019-09-20	1,22 ГБ
$\mathbf{\nabla}$		pa6-complete-64-2234-main.msi	2019-09-20	4,26 MB



PolyAnalyst™



системы Windows

раскладке клавиатуры

Ŏ

(i)

Ĵ

Язык помощника меняется в зависимости от языка операционной

В помощнике необходимо вводить информацию на английской

Запуск

Запуск

клиентского приложения

сервера



Запустить помощник регистрации "Register PolyAnalyst"

В меню "Пуск" найти папку "Megaputer Intelligence", далее "PolyAnalyst 6.5 Server 64-bit", следуя ответам на вопросы помощника отправьте запрос на регистрацию.



запрос на регистрацию

- ФИО (Имя) на кого будет зарегистрирован PolyAnalyst - Название ВУЗа - Расположение (Location) - в любом формате и виде - E-mail (адрес корпоративной почты, на который будет зарегистрирован PolyAnalyst)



Получить подтверждение активации PolyAnalyst

Через некоторое время Вы получите письмо-ответ об активации PolyAnalyst и его можно будет запустить.



Для запуска сервера найдите в меню Пуск и выполните «Start PolyAnalyst Server in tray»

(i)

Открыть

в сетевом окружении

доступ к папке

c:\megaputer

«Start PolyAnalyst Server As Service». В этом случае нужно изменить режим запуска службы "PolyAnalyst 6.5 Server" на «Автоматический» для автоматического запуска сервера

Для запуска сервера в режиме службы Windows выполните



на другие компьютеры

приложение





Запустить клиентское приложение

В меню Пуск выполните «PolyAnalyst Analytical Client»



Для смены языка локализации (по умолчанию английский):

> Main menu -> Settings -> User options > Regional settings -> Language

intelligence\polyanalyst server 64bit\setup\clientinstall Перезапустить клиентское Если возникнут проблемы с подключением, откройте порты по умолчанию -5043, 5063 и 5080. Все порты можно потом настроить в клиентетраторе Работа в PolyAnalyst

Документация PolyAnalyst



D	$\nu_{\rm RMN} \sim$		Изменено 🖂	Кем изменено \vee	Размер файла \smallsetminus	
	_readme.txt		05.12.2018	Alexey Russkikh	544 байт	- описание файлов каталога
	PAHelp_rus.pdf		23.09.2018	Alexey Russkikh	64,3 M5	- общий help по PolyAnalyst
B	PDL_help_rus.pdf		05.03.2018	Alexey Russkikh	2,75 M6	- хэлп по языку поисковой машины (PDL)
	XPDL_manual_en.pdf		30.05.2018	Alexey Russkikh	2,33 M5	- хэлп по языку извлечения патернов (XPDL)
В самой системе документация также вызывается из клиентских приложений по кнопке F1 или при						



Демо-проекты





Чтобы импортировать проект нужно запустить клиентское приложение и в главном меню выбрать Главное меню -> Файл -> Управление проектами... Затем, в открывшемся менеджере проектов на тулбаре выбрать кнопку Импорт...

Ви	t _{MR} \smallsetminus	Изменено \vee	Кем изменено \vee	Размер файла ∨	
B .	readme.txt	05.12.2018	Alexey Russkikh	430 байт	- описание файлов каталога
D	Demo_docs_01_b2187.pa6	05.12.2018	Alexey Russkikh	286 MB	- общий демо-проект по русскому языку
D	Demo_rus.pa6	28.11.2018	Alexey Russkikh	1,14 ГБ	- проект с демонстрацией работы разных модулей PolyAnalyst
D N	Node_presentation.pa6	27.11.2018	Alexey Russkikh	87,2 MB	- простой проект с демонстрацией работы с договорами



В аналитическом клиенте, когда вы вызываете пункт меню "Открыть проект" вы можете найти некоторые другие демонстрационные проекты, доступные для загрузки (потребуется Интернет соединение)

Дополнительная информация



После первого запуска система загрузит и установит оставшиеся необходимые компоненты Это разовая процедура, но может занять несколько минут.



Сервер периодически проверяет лицензионную информацию через интернет и может перейти в режим ограниченного функционирования если в течение долгого времени (20-30 часов) этого доступа не было.

Техническая поддержка



Если возникнут вопросы - обращайтесь, наши сотрудники помогут вам разобраться. 𝔅 tel: +7 (499) 753-01-29☑ support@megaputer.ru